

	<h2>Måla Spår</h2>	<h2>Handbok</h2>
---	--------------------	------------------

Avfetta både räls och slipers med en tygtrasa och isopropanol.

Använd färgspruta (tryck ca 1, 3 Kg/cm²) och spruta både räls och slipers med MMJK rälsfärg. MMJK rälsfärg blandas av 3 delar Polly Scale Rust och 1 del Polly Scale Roof Brown och 2 delar vatten. Använd pipett för att mäta. Spruta snett uppifrån längs med rälsen från båda håll och rakt från sidan från båda sidor.

Töm färgsprutan på färg och spruta igenom den först med vatten och sedan med Ajax fönsterputs.

Innan akrylfärgen har torkat helt måste rälsens översida göras rent från färg. Gör rent översidan av rälshuvudet genom att gnida med en bit masonit eller trä, men bara rälshuvudet och rakt uppifrån. Torka sedan av med en trasa fuktad med isopropanol och lindad tätt till masonit- eller trä-biten. Akta slipers och rälsens sidor och fot.

Rengör färgsprutan noggrant.

För att skapa variation i rälsen målas individuella slipers lite godtyckligt med olika men närliggande kulörer. Använd pensel, nummer 2 är lagom, och måla med Polly Scale Rail Road Tie Brown, Roof Brown, Dirt och Earth eller godtyckliga blandningar av dessa kulörer.

Gör rent penseln med vatten och lite diskmedel.

Efter rälsen har blivit grusad kan räls och ballast väderbitas, främst på lokstationer och stationer där olja, sot och partiklar från bromsblock har samlats.